INTERLAB CLIENT INSTALLIEREN

1. INTERLAB CLIENT HERUNTERLADEN

VOM LOCAL SERVER	VOM INTERNET
Windows	Windows
http://192.168.9.102:3400/download/interlab-w64.zip	http://www.ninecubes.ch/download/interlab-w64.zip
MacOS	MacOS
http://192.168.9.102:3400/download/interlab-m64.zip	http://www.ninecubes.ch/download/interlab-m64.zip
Linux (Ubuntu)	Linux (Ubuntu)
http://192.168.9.102:3400/download/interlab-l64.zip	http://www.ninecubes.ch/download/interlab-l64.zip

Sie brauchen eine 32-Bit Version? Ersetzen Sie in den Links die "64" durch eine "32".

2. ZIP DATEI "AUSPACKEN"

Nach dem Download entpacken Sie die ZIP Datei in Ihr "Eigene Dateien" Verzeichnis.

3. INTERLAB STARTEN

Zu Beginn des Trainings starten Sie den Client mit Doppelklick auf: InterLAB.exe Ihr Trainer wird Ihnen weitere Instruktionen geben (Server & Session Key).

SECURITY WARNUNG?

Windows or MacOS möchten evtl. den Start des Clients verhindern, da es aus dem Internet stammt. In diesem Fall...



SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR GAME-CLIENT

A. HARDWARE

Die Computer/Laptops sollten mindestens die folgenden Spezifikationen erfüllen (je höher desto besser)

Betriebssystem	Windows (XP, 7, 8, 10) / MacOS-X / Ubuntu Linux
	(Hinweis: Tablets mit iOS oder Android werden vom Game-Client nicht unterstützt)
Prozessor	Dual-Core 2 GHz
Ram	2GB
Bildauflösung	1024x768
Bildschirmgrösse	Je näher am Bildseitenverhältnis 4:3 desto besser.
	- bei 4:3 or 3:2 → min. 12" Bildschirm-Diagonale
	- bei 16:9 \rightarrow min. 13.6" Bildschirm-Diagonale
WLAN	802.11ac
	Optional: Bei Nutzung des Online-Server kann Internetverbindung auch via Kabel erfolgen
Eingabegeräte	Maus, Tastatur
	Optional: Touch-Screen
Audiowiedergabe	Eingebaute oder externe Lautsprecher

B. ERFORDERLICHE RECHTE

Zur Installation und Simulationsnutzung muss das Betriebssystem die Rechte für folgende Aktionen erteilen

Installation	 - ZIP Datei von www.ninecubes.ch herunterladen - ZIP Datei extrahieren und "InterLAB.exe" starten - Ausführen von "InterLAB" bestätigen falls smartscreen aktiv (braucht Admin Passwort) - Mit WLAN "INTERPERSONAL-SKILLS-LAB" verbinden (wenn Online-Server nicht genutzt wird) - Bildschirmschoner ausschalten und Energiemanagement Einstellungen ändern
Simulation	Bei Nutzung des Online-Server: Game Client benötigt verzögerungsfreie Kommunikation zu - https://sim1.ninecubes.ch - via port 3400

Sind o.g. Rechte eingeschränkt (z.B. Firewalls, Benutzerrechte,...) kann Simulation NICHT durchgeführt werden.

C. BITTE FOLGENDE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

um ein maximales Simulationserlebnis für alle Teilnehmer zu gewähren

- Bildschirmschoner ausschalten
- Computer darf niemals automatisch in Sleep/Suspend/Off gehen (z.B. wenn keine Aktivität)
- Lautsprecher auf laut stellen

BOOST YOUR PERFORMANCE. INTERLAS InterpersonalSkillsLAB.ch